

Partner ダウンロード・インストール方法 Windows11

①～③ダウンロード ④～⑤インストール

参考としてLabel Partner for neo7のダウンロード・インストールを行っています。
その他の機種においても操作は同様です。

- ① 新盛インダストリーズWebサイトの「ダウンロード」にマウスカーソルを合わせます。
- ② 「ソフトウェア・ダウンロード」をクリックします。



- ③ お使いの機種に該当するソフトウェアのダウンロードアイコンをクリックします。
図ではLabel Partner for neo7を選択しています。



| 機種名 | ソフトウェア名 |
|----------|----------------------------|
| neo | Label Partner for neo ※1 |
| neo-3 | Label Partner for neo3 |
| neo-7 | Label Partner for neo7 |
| TokiPri | Label Partner for TokiPri |
| HappyPri | Label Partner for HappyPri |
| DiPO | DiPO Partner |

※1 Label Partner for neoはneoフリータイプ用のソフトウェアです。
neo固定タイプにはご使用できません。

- ④ ダウンロードが完了後、保存先のフォルダを開きます。
保存したファイルを右クリックします。

注 お使いのPCの環境によって保存先が変わります。
通常であれば「ダウンロード」フォルダに保存されます。

- ⑤ 「すべて展開」をクリックします。






⑥ 左図のような画面が表示されるので「展開」をクリックします



⑦ 展開したフォルダーが開きます。
1つだけ表示されているファイルをダブルクリックします。




⑧ ファイルが複数表示されるので
「LabelPartner」をダブルクリックします。

注 機種によっては「〇〇(機種名)Partner」と
ファイル名が異なります。




⑨ 「setup」のファイルをダブルクリックします。



- ⑩ 左図のような画面が表示されるので「詳細情報」をクリックします。




- ⑪ 「実行」をクリックします。




- ⑫ 左図のような画面が表示されるので「はい」をクリックします。



- ⑬ 設定ウィザードが表示されたら「次へ」をクリックします。



⑭ 「インストール」をクリックします。



⑮ 「完了」をクリックします。

デスクトップにパートナーのアイコンが表示されていればインストール完了です。

